








	<p style="text-align: right;">Sede legale: Viale Giolitti, 2 15033 Casale Monferrato (AL) Partita IVA/Codice Fiscale n. 02190140067</p>		
Codice:AL.RCRI.053.2014.01	Data emissione: Novembre 2014	Validità da: Novembre 2014	Allegato: 2

### SEQUENZA VESTIZIONE DPI CON CAMICE

Preparare tutti i DPI, l'Amuchina spray e il gel alcolico su un ripiano pulito; ricoprire il ripiano con un telo in TNT e preparare tappeti assorbenti in zona filtro.

1. <u>Togliere tutti i monili, gioielli, orologi</u> ed eseguire accurata igiene mani con gel alcolico	
2. Indossare cuffia ad elastico per contenere capelli	
3. Indossare i calzari lunghi al ginocchio	
4. Indossare il I° paio di guanti (guanti monouso in nitrile)	
5. Indossare il camice impermeabile (DPI di classe III) - Coprire completamente il torso dal collo fino alle ginocchia, le braccia fino ai polsi e coprire la schiena - Allacciare il camice sul retro a livello del collo, assicurarsi di avere tutta la parte dietro coperta (sovrapporre le due parti), allacciare il camice in vita sul fianco	
6. Indossare il grembiule monouso	
7. Indossare il facciale filtrante FFP2 ed effettuare la prova di tenuta (vedi allegato 3)	
8. Indossare lo schermo facciale	
9. Indossare il copricapo a mantellina	
10. Indossare il II° paio di guanti in nitrile con manichetta lunga	




Struttura: Soc Rischio Clinico e Rischio Infettivo FAX 0142 434614 Tel 0142434695	
---	--

### SEQUENZA RIMOZIONE DPI CON CAMICE CON DUE OPERATORI





Il II° operatore di supporto eseguirà igiene mani, indosserà un camice monouso DPI, un paio di guanti monouso in nitrile e uno schermo facciale.

Il compito del II° operatore è compilare la **check-list** della RIMOZIONE e **spruzzare il disinfettante** secondo le seguenti sequenze (vedi punti evidenziati in grigio).

Preparare un contenitore per rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo (RSP-I) e tappeto assorbente.

<p>1. Eseguire disinfezione con Amuchina Superfici Spray della parte frontale dell'operatore (grembiule), delle maniche e dei guanti (coprire intera superfici del dorso e del palmo)</p>	
<p>2. Togliere il grembiule strappandolo sul collo, lasciando cadere la pettorina verso il basso e strappando l'allacciatura in vita.  Eliminarlo nel contenitore per RSP-I</p>	
<p>3. Sfilare i calzari toccandoli solo dall'esterno Eliminarli nel contenitore per RSP-I</p>	
<p>4. Rimuovere i guanti esterni (II° paio): - la parte esterna dei guanti è contaminata; afferrare la parte esterna del guanto con la mano opposta guantata e rimuoverlo - eliminarlo nel contenitore per RSP-I - far scorrere le dita della mano priva del guanto appena rimosso sotto il polsino del guanto non ancora rimosso - sfilare il guanto ed eliminarlo nel contenitore per RSP-I</p>	
<p>5. Disinfettare con Amuchina Superfici Spray il I° paio di guanti</p>	
<p>6. Rimuovere il camice: - la parte anteriore e le maniche sono contaminate; manipolare la parte interna/posteriore del camice - slegare i lacci sul fianco - allontanare e sfilare la parte del collo e della spalle, toccando solamente la parte interna del camice - rivoltare il camice, arrotolarlo su se stesso ed eliminarlo nel contenitore per rifiuti speciali</p>	
<p>7. Disinfettare con Amuchina Superfici Spray il I° paio di guanti</p>	
<p>8. Rimuovere il copricapo a mantellina afferrandolo sulla sommità ed eliminarlo nel contenitore per RSP-I</p>	

 <p>REGIONE PIEMONTE</p>	<p>Sede legale: Viale Giolitti, 2 15033 Casale Monferrato (AL) Partita IVA/Codice Fiscale n. 02190140067</p>		
<p>Codice: AL.RCRI.053.2014.01</p>	<p>Data emissione: Novembre 2014</p>	<p>Validità da: Novembre 2014</p>	<p>Allegato: 2</p>

<p>9. Rimuovere lo schermo facciale afferrando l'elastico sul retro del capo ed eliminarlo nel contenitore per RSP-I</p>	
<p>10. rimuovere il filtrante facciale afferrando gli elastici sul retro del capo ed eliminarlo nel contenitore per RSP-I</p>	
<p>11. rimuovere la cuffia ad elastico</p>	
<p>12. Disinfettare con Amuchina Superfici Spray il 1° paio di guanti</p>	
<p>13. Rimuovere i guanti interni (1° paio):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la parte esterna dei guanti è contaminata; afferrare la parte esterna del guanto con la mano opposta guantata e rimuoverlo</li> <li>- eliminarlo nel contenitore per RSP-I</li> <li>- far scorrere le dita della mano non guantata sotto il polsino del guanto non ancora rimosso</li> <li>- sfilare il guanto ed eliminarlo nel contenitore per RSP-I</li> </ul>	
<p>14. eseguire l'igiene mani con un lavaggio antisettico (Neoxidina mani) + frizione alcolica dopo aver asciugato accuratamente le mani</p>	

Il **primo operatore** indosserà nuovamente il camice impermeabile e un paio di guanti per eseguire la disinfezione delle superfici su cui sono stati appoggiati i DPI (Amuchina Spray).

Il **secondo operatore** rimuoverà camice e guanti (vedi punto 6 e 13) ed effettuerà un'igiene mani completa (vedi punto 14).

Al termine eliminare la divisa nel sacco rosso e cambiarla.

<p>Struttura: Soc Rischio Clinico e Rischio Infettivo FAX 0142 434614 Tel 0142434695</p>	
--	--