



Mod. PG DSRI ASL AL 014/05

Data di emissione:
settembre 2022

Revisione n° 1

CHECK LIST

PROCEDURA DIMISSIONE PAZIENTE AFFETTO DA CLOSTRIDIUM DIFFICILE

Alla dimissione del paziente effettuare disinfezione accurata dei locali, degli arredi e degli oggetti utilizzati. Seguire le seguenti fasi:

Prima di accedere alla camera di isolamento indossare i DPI (camice e guanti monouso)

	Eliminare i rifiuti e il materiale monouso utilizzato nel contenitore per rifiuti a rischio infettivo.
	Smaltire la biancheria utilizzata in sacco impermeabile (sacco rosso), chiudere ermeticamente e inviare al lavaggio
	Sostituire coprimaterasso, materasso e cuscini, inviandoli al lavaggio nell'apposito sacco In caso di utilizzo di materasso antidecubito inviare tutte le parti del dispositivo al lavaggio presso la ditta fornitrice
	Pulire e disinfettare i presidi sanitari riutilizzabili (sfigmomanometro, termometro, fonendoscopio, ecc.)
	Sottoporre a trattamento disinfettante padelle, pappagalli e scovolino del WC con relativo contenitore (cloro derivato 5000 ppm). Per le indicazioni di diluizione dei prodotti vedi Tabella 1.
	Assicurarsi che la ditta di pulizia deterga e disinfetti accuratamente tutte le superfici orizzontali e verticali dei servizi igienici e della camera (pavimenti, pareti, porte, letti, piani d'appoggio, ecc.) con cloro derivato 5000 ppm.
	Richiedere alla ditta di pulizia di sostituire i rotoli della carta lavamani e della carta igienica e la cartuccia del sapone liquido (anche se ancora utilizzabili)
	Rimuovere i DPI utilizzati e smaltirli nel contenitore rifiuti rischio infettivo. Sigillare il contenitore e provvedere allo stoccaggio nel luogo di raccolta previa disinfezione delle pareti esterne del contenitore
	Eeguire lavaggio delle mani con soluzione antisettica

Tabella 1: Disinfezione ambientale e dispositivi

Dispositivo/superfici	Trattamento durante la degenza e alla dimissione
Padelle, pappagalli, vaschette delle comode	Disinfezione termica con lavapadelle
Padelle, pappagalli e vaschette delle comode (nel caso non sia disponibile macchina lavapadelle)	<p>Sodiodicloroisocianurato (es. Presept da 2.5 g) compresse 3/1 litro di acqua fredda (cloro libero circa 5000 ppm) <i>in alternativa</i> Sodioipoclorito 2,8% (es. Sterix 2000) 100 ml in ½ litro di acqua fredda (<i>utilizzare per la diluizione un contenitore vuoto dell'Amuchina Spray ed eliminarlo al termine delle operazioni di pulizia</i>)</p>
Altri materiali in plastica riutilizzabili	
Pavimenti, superfici, piani di lavoro, unità paziente, servizi igienici	
Sfigmomanometro, fonendoscopio, ausili, materiale metallico in genere, apparecchiature elettromedicali	Clorexidina gluconato 1,5 gr + cetrimide 15 gr 40 ml fino a 1 litro d'acqua fredda