









SEQUENZA VESTIZIONE DPI

Preparare tutti i DPI, l'Amuchina spray e il gel alcolico su un ripiano pulito; ricoprire il ripiano con un telo in TNT, preparare tappeto assorbente.

<p>1. <u>rimuovere tutti i monili, gioielli, orologi ed eseguire accurata igiene mani con gel alcolico</u></p>	
<p>2. indossare cuffia con elastico</p>	
<p>3. Indossare calzari lunghi al ginocchio se manovra a rischio (es. intubazione)</p>	
<p>4. Indossare la mascherina chirurgica. Quando necessario indossare il facciale filtrante FFP2/3 ed effettuare la prova di tenuta (vedi allegato 4) se manovra a rischio (es. intubazione)</p>	
<p>5. Indossare il I° paio di guanti monouso</p>	
<p>6. Indossare camice monouso</p> <ul style="list-style-type: none"> - Coprire completamente il torso dal collo fino alle ginocchia, le braccia fino ai polsi e coprire la schiena - Allacciare il camice sul retro a livello del collo, assicurarsi di avere tutta la parte dietro coperta (sovrapporre le due parti), allacciare il camice in vita sul fianco 	
<p>7. Indossare lo schermo facciale</p>	
<p>8. Indossare il II° paio di guanti monouso</p>	

SEQUENZA RIMOZIONE DPI

Eseguire la procedura sul tappeto assorbente dove sarà posizionato un contenitore per rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo (RSP-I).

<p>1. Rimuovere i guanti esterni :</p> <ul style="list-style-type: none"> - la parte esterna dei guanti è contaminata; afferrare la parte esterna del guanto con la mano opposta guantata e rimuoverlo - eliminarlo nel contenitore per RSP-I - far scorrere le dita della mano priva del guanto appena rimosso sotto il polsino del guanto non ancora rimosso - sfilare il guanto ed eliminarlo nel contenitore per RSP-I 	
<p>2. Rimuovere lo schermo facciale afferrando l'elastico sul retro del capo, appoggiarlo su una superficie e successivamente disinfettarlo</p>	
<p>3. Rimuovere il camice:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la parte anteriore e le maniche sono contaminate; manipolare la parte interna/posteriore del camice - slegare i lacci sul fianco - allontanare e sfilare la parte del collo e delle spalle, toccando solamente la parte interna del camice - rivoltare il camice, arrotolarlo su se stesso ed eliminarlo nel contenitore per RSP-I 	
<p>4. Sfilare i calzari, se presenti, toccandoli solo dall'interno (è possibile sedersi) Eliminarli nel contenitore per RSP-I</p>	
<p>5. rimuovere il filtrante facciale afferrando gli elastici sul retro del capo ed eliminarlo nel contenitore per RSP-I se contaminato durante le manovre</p>	
<p>6. rimuovere la cuffia ad elastico</p>	
<p>7. eseguire l'igiene mani con un lavaggio antisettico + frizione alcolica dopo aver asciugato accuratamente le mani</p>	